



## ～ 紛失した Android スマホ の位置検索 ～

紛失した Android デバイスの位置の特定、ロック、データ消去を行う方法です。携帯キャリアに依頼しなくても、自分でできるのは驚きです。

<https://support.google.com/accounts/answer/6160491?hl=ja>

# 紛失した Android デバイスの位置の特定、ロック、データ消去を行う

Android スマートフォン、Android タブレット、Wear OS スマートウォッチを紛失した場合は、その位置の特定、ロック、データ消去を行うことができます。お使いのデバイスに Google アカウントを追加していれば、「デバイスを探す」は自動的にオンになっています。デバイスを紛失した場合に見つけられるようにする方法についての説明。

Android スマートフォンを検出、ロック、消去するには、スマートフォンが次の条件を満たす必要があります。

- 電源がオンになっている
- Google アカウントにログインしている
- モバイルデータネットワークまたは Wi-Fi に接続している
- Google Play での表示がオンになっている
- 位置情報がオンになっている
- 「デバイスを探す」がオンになっている

## リモートで位置の特定、ロック、データ消去を行う

1. [android.com/find](https://android.com/find) にアクセスして、Google アカウントにログインします。
  - 複数のデバイスを利用している場合は、画面上部で紛失したスマートフォンをクリックします。
  - 紛失したスマートフォンに複数のユーザー プロファイルを設定している場合は、メインプロファイルの Google アカウントでログインします。[ユーザープロファイルの詳細](#)。
2. 紛失したスマートフォンに通知が送信されます。
3. マップにスマートフォンの現在位置が示されます。
  - 位置情報はおよそのものであり、必ずしも正確であるとは限りません。
  - スマートフォンが見つからない場合、確認された最後の位置情報が表示されます。
4. 希望する操作を選択します。必要に応じて、まず **[ロック/データ消去を有効にする]** をクリックします。
  - **音を鳴らす:** スマートフォンの着信音を最大音量で 5 分間鳴らします（マナーモードやバイブレーションモードに設定している場合でも着信音が鳴ります）。
  - **デバイスの保護:** PIN、パターン、またはパスワードでスマートフォンをロックします。まだ設定していない場合は、ロックを設定できます。スマートフォンを発見した人から返却してもらえるよう、メッセージや連絡先電話番号をロック画面に追加できます。
  - **デバイスの消去:** スマートフォンのすべてのデータを完全に削除します（SD カードのデータは削除されない場合があります）。データ消去を行うと、そのスマートフォンでは「デバイスを探す」は機能しなくなります。

**重要:** データを消去した後にスマートフォンが見つかった場合、スマートフォンを再度使用するには、Google アカウントのパスワードが必要になることがあります。[デバイスの保護についての詳細](#)。